



¿Cómo leo mi Correo Electrónico?

Puedes leer Correo Electrónico de **ccemexico** a través de la opción Correo Web (WebMail) dentro de la página ccemexico.net y ahí puedes elegir que aplicación utilizar.

Las aplicaciones te permiten ingresar en cualquier explorador y desde cualquier computadora para poder leer tu email, conservar los correos, crear y mantener una libreta de direcciones entre otras cosas.

La principal diferencia entre WebMail y programas de escritorio como Microsoft Outlook, es que a través de WebMail sólo requieres una computadora y conexión a Internet para acceder a todos tus datos. Con Microsoft Outlook, aunque es más poderoso, requieres usar la computadora donde ya está configurado o bien, volver a configurar una nueva máquina.

Para leer tu Correo Electrónico haz lo siguiente:

1. Tecllea en tu navegador o haz click aquí: www.ccemexico.net:2095 o www.ccemexico.net/webmail
2. Ingresa tu Usuario (usuario@ccemexico.net) y tu Contraseña. (observa que el usuario es la dirección completa del correo electrónico completa).
3. Elige la aplicación que deseas (Horde o SquirrelMail).



» Configuración de Correo para Outlook

Para configurar tu Outlook con la cuenta de correo de ccemexico.net debes seguir este procedimiento:

1. Primeramente deberás de crear un perfil de correo en Outlook. Posterior a ello, se te pedirá que configures una nueva cuenta de correo. Eliges Cuenta de **Correo POP3**.
2. Aparecerá una pantalla en la que se te solicitarán tus datos.
3. En Nombre, colocas el nombre que quieres que aparezca a las personas que reciben correos tuyos.
4. En donde pide tu correo electrónico, ingresas tu dirección de email completa. (tunombre@ccemexico.net)
5. En donde te pide Nombre de Usuario o Username ingresas TAMBIÉN, tu dirección de correo electrónico COMPLETA.
6. En Password ingresas tu clave.
7. Como servidores POP ingresas los siguientes datos:

servidor POP3 (Entrada): mail.ccemexico.net
servidor SMTP (Salida): mail.ccemexico.net
8. Ingresa a la opción More Settings (Más Configuraciones) o Configuraciones Avanzadas, en la misma pantalla donde has colocado todos los ajustes anteriores.
9. En dicha pantalla, te diriges a la pestaña **Outgoing Server o Servidor de Salida**, y seleccionas la opción: **"My Server Requires Authentication" o "Mi Servidor Requiere Autenticación"**. También en esta pantalla seleccionas la pestaña 'Advanced' o 'Avanzadas' y modifica el puerto SMTP cambiando de "25" a "2525"